

WiFi

Connettiti qui in sicurezza in tre fasi

1



Scarica gratis l'app
publicroam sul tuo
cellulare

2



Crea
un account

3



Il tuo cellulare si connette
automaticamente. Iscriviti
poi con laptop o tablet



publicroam

Scannerizza il
codice QR per
scaricare l'app

Iscriverti senza app?

Vai a publicroam.nl.
Riceverai i dati del login via SMS (anche
per laptop o tablet)

Non hai Internet mobile (4G o 5G)?

Invia un SMS con *publicroam* a
+31 970 10 260 261

Hai bisogno di aiuto?

Clicca sul retro per
configurazioni per dispositivo o vai su
publicroam.nl/support.

support@publicroam.nl | +31 (0) - 307 44 99

Configurazioni per apparecchio

Un'iscrizione, sempre online



Con l'app publicroam, il tuo cellulare o tablet si connette automaticamente. Non devi più usare queste configurazioni.

iPhone, iPad, Macbook o Windows-laptop

Vai su configurazioni WiFi e scegli "publicroam"

- Inserisci: **nome utente** e **password** (vedi SMS o nella app)
- Controlla e accetta il certificato

Clicca su connetterti

Dispositivo Samsung, Android o Chromebook

configurazioni WiFi e scegli "publicroam" Compila:

- Identità: **nome utente** (vedi SMS o nella app)
- Password: **password** (vedi SMS o nella app)
- Metodo EAP: **PEAP**
- Autenticazione Fase 2: **MSCHAPv2 / automatico**
- Certificato CA: **non confermare / standard / certificati del sistema**
- Identità anonima: **lasciare vuoto**
- Dominio (se richiesto): publicroam.nl
- Stato certificato online (se richiesto): non verificare

Clicca per connetterti

Extra per Chromebook:

- Corrispondenza suffisso di dominio: publicroam.nl
- Altri campi: lasciare vuoto

*Hai dimenticato i dati del login? Invia un SMS **afmelden** (disattivare) a +31 970 10 260 261 E iscriviti di nuovo.*



publicroam